



simcXrdp 操作手册

全新一代企业远程桌面与应用安全解决方案，为IT安全负责人量身定制的
创新技术，保障远程办公环境的安全性。

2025.9



1. simcXrdp服务端设置


系统要求

1. windows10专业版本或Server2016及以上
2. 64位操作系统
3. 空闲硬盘空间：1GB以上
4. 可用内存：4GB以上


制作simcXrdp服务器ssl证书

1. 自行制作ssl证书


2. 将证书复制到xrdpServer目录




启动simcXrdp服务



查看服务侦听端口



查看simcXrdp服务器主机地址



2. 目标服务器应用分发

目标服务器应用分发

提示：

1. 将附带工具tools\RemoteApp Tool

拷贝至目标服务器(Windows Server)目录


2. 运行RemoteApp Tool\RemoteApp Tool.exe

添加运行应用程序

3. 记住应用路径(Path:)，后面客户端设置会

用到

4. 关闭RemoteApp Tool





3. simcXrdp客户端设置

系统要求


1. windows10版本及以上
2. 64位操作系统
3. 空闲硬盘空间：100MB以上
4. 可用内存：1GB以上

客户端





客户端网络设置



网络设置

网络互联网

服务器地址

服务器端口

本地侦听ip



```
E:\SIMCommander\product\sir  X  Windows PowerShell  X  +  -  □  X
Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows
PS C:\Users\Administrator> ipconfig
Windows IP Configuration  服务器运行此命令查看地址


Ethernet adapter Ethernet:
  Media State . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . :

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:
  Media State . . . . . : Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix . :


Wireless LAN adapter Wi-Fi:
  Connection-specific DNS Suffix . :
  IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.50
  Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
  Default Gateway . . . . . : 192.168.10.1
  192.168.0.1
PS C:\Users\Administrator>
```

```
E:\SIMCommander\product\s  X  +  -  □  X
2025-09-26 16:29:15 __RDPProxyServerAcceptThreadlistening on port 3393
```


网络设置



服务器代码设置



服务器代码设置




服务器代码设置




添加、删除、编辑和复制动作后要将数据上传至服务器


浏览器实时监控访问密码设置




连接设置



连接设置



运行WinSCP连接



浏览器实时查看登录画面

1. 查看方式：

http://x. x. x. x:9100

x. x. x. x为simcXrdp服务器地址

2. 可以同时监控10台正在登录主机

端口为9100~9109

3. 可以实时看到剪贴板文字
和图片内容

